

PARAMETRE LİSANS İŞLEMLERİ

Parametre ve lisans işlemleri lisans ve veri güvenliği açısından sadece yetkili bir Bayt Bayisi tarafından yapılabilir.

İşlem: Kullanıma Açma Parametresi

Program içerisinden Servis menüsü altında Parametre ve Lisans İşlemleri menüsünden girilebileceği gibi C:\Bay-t\Entegre dosyası içerisinde bulunan Lisans.exe çalıştırılarak, **İşlem** alanında Kullanıma Açma Parametresi tercihi seçilmiş olarak gelmektedir. Lisans numarası yazılarak ve zorunlu giriş * alanları doldurularak ileri butonuna basılır.

Ticari Entegre Lisans Güncelleme (Versiyon 5.4.0.12)

İşlem: Kullanıma Açma Parametresi

Lisans Numarası *

Firma Adı *

Yetkili Adı - Soyadı *

ÇOK ÖNEMLİ: Yukarıdaki Firma Adı ve Yetkili Adı-Soyadı parametre alındıktan sonra DEĞİŞTİRİLEMEZ. Lütfen doğru yazıldığından emin olunuz. Lisans belgenizi saklayınız ve satış koşullarını okuyunuz.

Adresi *

İlçe / Şehir *

Telefon *

Fax *

Vergi No *

* - Zorunlu giriş alanı

Program Demo Modunda

İleri > Çıkış

Parametre alma şekli ekrana gelecektir. **Telefon** tercihinde genelde internet olmayan durumlarda çalışma saatleri içinde 0224 252 1 252 numaralı telefonda, lisanslama yapılabilmektedir. **İnternet** Üzerinden tercihten sonra ileri butonuna basıldığında, Bayt Yazılım tarafından sadece Bayt bayilerine verilen Bayi kodunu ve şifre girildikten sonra tekrar ileri butonun basılarak lisanslama gerçekleşiyor. Bu lisanslama işlemi server pc nin lisanslama işlemi dir.

İşlem: İstemci (Client) Tanımları

Server pc için lisanslama tamamlandığında terminal tanımlarının yapılacağı **İstemci (Client) Tanımları** ekranı görüntülenmektedir. **İstemci (Client) Tanımları** için;

Server pc de C:\Bay-t\Entegre klasörü paylaşıma açık olacak.


Server pc de **İstemci (Client) Tanımları** ekranı açık olarak bekleyecek.

Client olacak olan pc den ağ üzerinden (Ağ sürücüsü yapmadan) server pc deki;

C:\Bayt\Entegre\MSSQL klasörü içinden uygun olan MS SQL Server 2008 r2 Express Native Client X64.msi yada, MS SQL Server 2008 r2 Express Native Client X86.msi client pc ye kurulacak.

C:\Bayt\Entegre\Entegre.exe nin üzerinde sağ tıkla client pc ye kısayolu atılacak.

C:\Bayt\Entegre\Lisans.exe çift tıklanarak client pc lisanslama işlemi tamamlanacak. Client lisanslama işleminin tamamlanmasıyla alakalı uyarı terminal pc de görünecektir. Server pc de **İstemci (Client) Tanımları** ekranında da terminal olarak listede görünecektir.



Resimde görülen seride 3+1 network hakkı bulunmaktadır. Sadece server pc olan UMIT pc si ve UMIT pc sinde windows kullanıcısı olarak Ümit YILDIZ kullanıcı lisanslı görüntüyor. Resimde görülen seride toplamda 4 pc de program kullanılabilir. Server pc de program kullanılmayacak ise başka bir pc client olarak lisanslama yapılabilir.

Güvenlik duvarının açık olarak terminallerin çalışması için, Server ve client pc lerde güvenlik duvarları açık olacak. Server pc de güvenlik duvarında bulunan **Bir Programın veya Özelliğın Windows Güvenlik Duvarını aşmasına izin ver** menüsündeki Gözet butonundan, Bayt Ticari Entegre Programı ve C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.BAYT\MSSQL\Binn\Sqlsever.exe, seçilerek izinli programlar listesine eklenecek.

İşlem: Lisans İçerik Değişikliği Parametresi

Lisanslı ve çalışan bir seriye ek modül yada terminal artırımı gibi içerik değişikliklerinin, terminallerin lisanslarını düşürmeden ve lisansı kullanıma kapatmadan aktifleştirilmesi, eklenmesi için kullanılan parametre yöntemi dir.

İşlem: Kullanıma Kapatma Parametresi.

Server Pc ye format atılacağı durumlarda yada pc değişikliklerinde harici bir diske gerekli yedekler alındıktan sonra, Lisasn kullanıma kapatılır. İşlemler tamamlandığında yeni kurulumdan sonra Kullanıma Açma Parametresi ile yeniden lisasn kullanıma açılır. Kullanıma kapatma parametresi işlemi yapılmadan pc değişikliği yada format işlemlerinden sonra Paramatre departmanından yetki almanız gerekecektir. Yetki problemi yaşamamak için bu tarz işlemlerde mutlaka harici bir diske yedek alıp kullanıma kapatma parametresi işlemi yapılmalıdır.