

STOK SEVİYE KONTROLLERİ

Stok Kartlarının **Uyarı & Seviyeler** bölümünden depo bazında yada genel bazda seviye kontrolleri yapılmaktadır.

Parametreler--> Stok Parametreleri nin Kart Parametreleri bölümünde bulunan Miktar Kontrol Tipi alanında Miktar Üzerinden seçeneği tercih edilecek.

Stok Parametreleri - Düzeltme

Kaydet Vazgeç Yardım Çıkış

Bölümler

- 1 Kart Parametreleri
- 2 Kart Özel Alan Tanımları
- 3 Kart Özel Grup Tanımları
- 4 Diğer Özel Alan/Grup Tanımları
- 5 Departman Tanımları
- 6 PLU Parametreleri
- 7 Market Fiyatları
- 8 Kombini Tanımları
- 9 Fiş Özel Alan/Grup Tanımları

Fiş Hareketi Özel Alan/Grup ...
Numaralandırma
Miktar Hesaplama
Özellik Tanımları
Özellik Grubu Tanımları
Varyant Desen Tanımları

Karta ait ayar ve ön değerler

Varsayılan Değerler
KDV Oranı % 18
Ana Birim ADET

Seçenekler
2. Birim Kullanılsın
3. Birim Kullanılsın
Miktar Kontrol Tipi Miktar Üzerinden
Depo Bazında Yapılmasın
Eksi Bakiye Uyarısı Rezervli Miktar Üzerinden
Minimum Uyarısı İşleme Devam Et
Maksimum Uyarısı İşleme Devam Et

Seviye Zorunlu Giriş Kontrolü
Minimum Uyarısı İşleme Devam Et
Maksimum Uyarısı İşleme Devam Et

Barkod Takibi
Muadil Takibi
Seri No Takibi

Otomatik Barkod Seçenekleri
Otomatik Barkod Otomatik Barkod Üretilmesin
Onay Al
Barkod Tipi Ean-13
Barkod Uzunluğu 13
Varsayılan Ön Kod
Başlangıç Değeri 0
Önizleme 000000000000

Seçim Penceresinde Ana Birim Cinsinden Gösterilecek Fiyat
Alış Fiyat Adı
Satış Fiyat Adı

Fiyat Seçenekleri
Satış Fiyatları Şube Bazında Takip Edilecek

Stok Fiyatları için Öndeğerler
Alış Fiyat Adı
Alış KDV Durumu Haric

F2 - Kaydet ESC - Çıkış

Stok kartından bu seviyeler ayarlanarak seviye kontrolleri aktif hale gelmektedir.

Stok Kartı - Yeni Kayıt - STK-24

Yeni Sil Kaydet Vazgeç Yazdır Detay Bağlantılar Kolonlar Form Tasarım Yardım Çıkış

Kodu STK-24 Adı

Karta ait stok seviyelerini ve işlem uyarılarını giriniz

Seviye Kontrolleri Depo Bazında Yapılmasın

Depo Kodu	Depo Adı	Min. Değer	Min. Uyarısı	Maks. Değer	Maks. Uyarısı	Ort. Değer	Eksi Bakiye Uyarısı
DEPO - 1	MERKEZ DEPO	0,00	İşleme Devam Et	0,00	İşleme Devam Et	0,00	İşleme Devam Et
I	DEPO BAĞIMSIZ	10,00	Onay Al	100,00	Onay Al	0,00	İşleme Devam Et

F2 - Kaydet ESC - Vazgeç Ctrl+N - Numara Ver

Seviye Kontrolleri Depo Bazında Yapılmasın alanı işaretlendiğinde Depo Bağımsız satırı aktif olur ve seviye kontrolleri tüm depolar için geçerli olur. İşaretlenmediğinde ise, seviye kontrolleri her depo için ayrı ayrı kontrol edilmektedir.

Parametreler--> Stok Parametreleri nin Kart Parametreleri bölümünde bulunan Miktar Kontrol Tipi alanında Eksi Bakiye Uyarısı, Minimum Uyarısı, Maksimum Uyarısı alanlarında yapılan tercihler önceden kayıtlı olan stok kartlarındaki seviye kontrollerini değiştirmez ve etkilemezler. Bu alanlar sadece yeni stok kartı kaydında dikkate alınmaktadır.